VPN 远程应用功能使用方法

1、 VPN 的登陆地址: http://202.127.24.9

登陆后,点击"远程应用发布"即可使用。

2、 首次配置

鼠标右键点击屏幕右下角托盘中的 SSLVPN 图标^{▶●},在弹出菜单里选择: 系统设置──远程应用

把上面可以勾选的都选择上,"本地磁盘"、"剪贴板""串行口"等。 选择本地磁盘可以将本地磁盘挂载到设备上,选择剪切板可以在本地和远程系统 上互相拷贝数据,选择串行口是支持本地打印。同时在下面"使用打印机"处选 择一个你本地使用的打印机。见下图

本地资源吨射 (选择力法)	
43650374571 (201411)24	程会话中使用的设备和资源)
提示: 无法启用的设备和资	资源可能是已被管理员禁止
◎ □ □ 本地磁盘 [□打印机
日間能卡	☑ 剪贴板
颜色质量	
/ 增强色(16 位)	
远程计算机声音	
在此计算机上播放	t 🔸
使田鍮入法	
使用打印机	
101 HP LocarTat	5200 Series PCL 5
ILLI DE LASEFIET	DZUU Deries ICL D

3、日常应用

1) 保存文档

在应用中,如果需要保存文档,一定要保存到本地,否则文档可能会丢失。 保存到本地的方式是选择"我的电脑"中的磁盘位置。一定不能选择"桌面"。



2) 打印文档

文档打印可以先保存到本地打印;

也可以直接打印,但必须首先本地安装了"Adobe Reader"软件。 点击"打印"后,选择"Sangfor VPN Virtual Printer"。

打印		र्गह	?>
打印机			
名称(18): 状态: 类别:	GoldGrid Virtual Printer		▲ 加住(2) 查找打印机(0)
交量: 位置: 备注:	Microsoft Office Dec	Nicrosoft Office Document Image Writer	
页面范围 (•全部(A) (•当前页(B)	Sangfor VPN Virtual H	rinter	1 =
○ 页码范围 请键入页码和 如: 1.3.5-12): /或用逗号分隔的页码范围(例 2)。		□ 〒 逐份打印 ①
打印内容(图):	文档	縮放 毎页的版数 00 ·	ि स्त 🖃
打印(图):	范围中所有页面	按纸张大小缩放 (2):	〒 「无縮放 ■
选项 (()			确定 取消